

電子メールの設定について


～ Mail 3.0 (Mac OS X 10.5)の場合 ～

電子メールの送受信を行うためには、メールソフトを設定する必要があります。
ここでは、Mail 3.0(Mac OS X 10.5)の設定方法を紹介します。


1. Mail を起動します。

初めて Mail の設定を行う場合は、アカウント追加ウィザードが表示されるので
手順4. に進んでください。

2. メニューの「Mail」より「環境設定」をクリックします。




3. 画面左下の「+」をクリックして、アカウント追加ウィザードを起動します。



4. 「アカウントを追加」画面が開きます。

「アカウントを追加」画面では以下のように設定して、「続ける」をクリックします。


氏名	メールを送信したときに送信者名の情報として相手に届きます。 相手に送信者が分かるような名前を入力することをお勧めします。
メールアドレス	メールアドレスは、「柏崎インターネットサービスご利用契約内容のご案内」の【アカウント情報】欄に記載してあります。
パスワード	パスワードは、「柏崎インターネットサービスご利用契約内容のご案内」の【アカウント情報】欄に記載してあります。 パスワードは入力した文字が、「 <input type="password"/> 」で表示されます。全角/半角、大文字/小文字を判別しますので、お間違えのないように気をつけてください。



5. 「受信用メールサーバ」画面が開きます。

「受信用メールサーバ」画面では以下のように設定して、「続ける」をクリックします。

アカウントの種類	POP
受信用メールサーバ	送信用メールサーバ名は、「柏崎インターネットサービスご利用契約内容のご案内」の【ネットワーク設定項目】欄に記載してあります。
ユーザ名	ユーザ名は、「柏崎インターネットサービスご利用契約内容のご案内」の【アカウント情報】欄に記載してあります。
パスワード	パスワードは、「柏崎インターネットサービスご利用契約内容のご案内」の【アカウント情報】欄に記載してあります。 パスワードは入力した文字が、「 <input type="password"/> 」で表示されます。全角/半角、大文字/小文字を判別しますので、お間違えのないように気をつけてください。



受信用メールサーバ接続確認で応答がない場合は以下の手順で次に進んでください。


「キャンセル」をクリック

「続ける」をクリック

6. 「送信用メールサーバ」画面が開きます。

「送信用メールサーバ」画面では以下のように設定して、「続ける」をクリックします。

送信用メールサーバ	送信用メールサーバ名は、「柏崎インターネットサービスご利用契約内容のご案内」の【ネットワーク設定項目】欄に記載してあります。
このサーバのみを使用	チェックを入れます
認証を使用	チェックをしません



設定時に、送信用メールサーバの設定が“メールサーバ名:アカウント名”(例. po.kisnet.or.jp:sofutaro)になって
しまうことがあります。適宜、“メールサーバ名”(例. po.kisnet.or.jp)に設定を戻してください。


送信用メールサーバ接続確認で応答がない場合は以下の手順で次に進んでください。

「キャンセル」をクリック

「続ける」をクリック


7. 「送信用メールのセキュリティ」画面が開きます。

「SSL(Secure Sockets Layer)を使用」はチェックしないで、「続ける」をクリックします。




8. 「アカウントの概要」画面が開きます。


「アカウントをオンライン」にチェックが入っていることを確認して、「作成」をクリックします。



9. 「アカウント」画面より、「詳細」をクリックします。



10. 「SSL を使用」にチェックが入っているので、チェックを外します。
ポートが「110」に変更されます。



11. 画面左上の閉じるボタン（赤いボタン）をクリックします。
環境設定ウインドウを閉じる際、変更内容を保存するか確認するダイアログが表示されますので、「保存」をクリックします。



～ 設定完了 ～