

電子メールの設定について

~ Outlook Express 6 (WindowsXP) の場合 ~

電子メールの送受信を行うためには、メールソフトを設定する必要があります。
ここでは、Outlook Express の設定方法を紹介します。(Outlook Express は Internet Explorer に付属の電子メール用ソフトです)


1. Outlook Express を起動します。
(例:[スタート]メニューから[電子メール Outlook Express]を選択します)




2. ツールバーから[ツール(T)] [アカウント(A)]を選択します。




3. 「インターネット アカウント」ウィンドウが開きます。
[追加(A)]をクリックし、[メール(M)]を選択します。



4. 「インターネット接続ウィザード」ウィンドウが開きます。
「名前」の画面では、「表示名(D)」の欄に任意の名前を入力し、[次へ(N)]をクリックします。



5. 「インターネット電子メール アドレス」画面では、「電子メールアドレス(E)」の欄にメールアドレスを入力し、[次へ(N)]をクリックします。



6. [電子メール サーバ名]画面では、[受信メール(POP3、IMAP または HTTP)サーバ(I)]欄、および[送信メール(SMTP)サーバ(O)]にメールサーバ名を入力し、[次へ(N)]をクリックします。

インターネット 接続ウィザード

電子メール サーバ名

受信メール サーバの種類(S) POP3

受信メール (POP3、IMAP または HTTP) サーバ(I)
pokinetor.jp

SMTP サーバは、電子メールを送信するときに使用するサーバです。

送信メール (SMTP) サーバ(O)
pokinetor.jp

<戻る(B)> 次へ(N) > キャンセル

メールサーバ名は、「柏崎インターネットサービスご利用契約内容のご案内」の[ネットワーク設定項目]欄に記載してあります。

7. 「インターネット メール ログオン」画面では、[アカウント名(A)]欄にメールアカウント、[パスワード(P)]欄にメールパスワードを入力し、[次へ(N)]をクリックします。

インターネット 接続ウィザード

インターネット メール ログオン

インターネット サービス プロバイダから提供されたアカウント名およびパスワードを入力してください。

アカウント名(A) sofufaro

パスワード(P) *****

パスワードを再入力してください

メール アカウントにアクセスするときに、インターネット サービス プロバイダがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) を必要としている場合は [セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA)] を使用することをオンにしてください。


セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) を使用する(S)

<戻る(B)> 次へ(N) > キャンセル


メールアカウント、およびメールパスワードは、「柏崎インターネットサービスご利用契約内容のご案内」の[アカウント情報]欄に記載してあります。

[パスワード(P)]欄は入力した文字が「*」で表示されます。全角/半角、大文字/小文字を判別しますので、お間違えのないよう気をつけて下さい。

8. 「設定完了」画面では、[完了]をクリックし、「インターネット接続ウィザード」ウインドウを閉じます。



9. 「インターネット アカウント」ウインドウでは、メールのアカウント設定が追加されていることを確認し、[閉じる]をクリックし、「インターネット アカウント」ウインドウを閉じます。



～ 設定終了 ～