


● STEP1 - Windowsメール起動

スタートから電子メールをクリックして起動します。





● STEP2 - アカウントの作成

「ツール(T)」 - 「アカウント(A)...」 を選択します。




● STEP3 - メールアカウントの作成

「追加(A)」をクリックします。表示される画面で「電子メールアカウント」を選択し「次へ(N)」をクリックします。



● STEP4 - 表示名の入力

「表示名 (D)」に任意の名前を入力し「次へ (N)」をクリックします。
⇒ 表示名 (D) : このアカウントを識別する好きな名前




● STEP5 - 電子メールアドレスの入力

柏崎インターネットサービスご利用契約内容のご案内の「アカウント」情報の「メール」に記載してあるアカウント、パスワードを入力後「次へ (N)」をクリックします。
⇒ 電子メールアドレス (E) : メールアドレス (x x x x x @kisnet. or. jp)



● STEP6 - 電子メールサーバのセットアップ



- ⇒ 受信メール サーバーの種類(S) : POP3
- ⇒ 受信メール (POP3 または IMAP) サーバー (I) : po.kisnet.or.jp
- ⇒ 送信メール (SMTP) サーバー (O) : smtp03.kisnet.or.jp
- ⇒ 送信サーバーは認証が必要 (V) にチェック


入力後「次へ (N)」をクリックします。

● STEP7 - インターネットメールログオン

⇒ ユーザー名(A) : メールアカウント名 (メールアドレス)


⇒ パスワード(P) : メールパスワード

入力後「次へ(N)」をクリックします。




● STEP8 - 完了

「インターネット接続ウィザード - 設定完了」画面が表示されたら、「完了(F)」をクリックし基本設定は終了です。





● STEP9 - 送信設定

「ツール(T)」 - 「アカウント(A)...」 を選択します
「メール」を選択し、「プロパティ(F)」を
クリックします。



● STEP10 - po.kisnet.or.jp のプロパティ

「サーバ」を選択し「設定(E)...」をクリックします。
「ログオン情報」ウィンドウが表示されるので「受信メールサーバと同じ設定を使用する(U)」にチェックが入っているか確認し「OK」をクリックします。



● STEP11 - po.kisnet.or.jp のプロパティ

その後、「詳細設定」を選択し、「送信メール (SMTP) (O)」を587と入力し「適用(A)」をクリックします。以上で設定は終了です。

