

## ◆ FTPクライアントソフトのインストール ◆

ホームページをアップロードするのにFTPソフトが必要となります。  
無料FTPソフト『FFFTP』

<http://sourceforge.jp/projects/ffftp/>


FFFTPをダウンロードしインストールするとデスクトップ上にアイコンが表示されます。

## ● STEP1 - FFFTPの起動

アイコンをダブルクリックすると起動します。



起動すると「ホスト一覧」画面が表示されます。[新規ホスト] をクリックします。




[新規ホスト] をクリック

## ● STEP2 - ホストの設定

「ホストの設定」画面が表示されます。


「ホストの設定名 (T)」、「ホスト名 (アドレス) (N)」、「ユーザ名 (U)」、  
「パスワード/パスフレーズ (P)」を入力し [OK] をクリックします。




|              |                  |
|--------------|------------------|
| ホストの設定名      | KISNET (好きな名前)   |
| ホスト名 (アドレス)  | ftp.kisnet.or.jp |
| ユーザー名        | メールのアカウント        |
| パスワード/パスフレーズ | メールのパスワード        |
| ローカルの初期フォルダ  |                  |
| ホストの初期フォルダ   |                  |

## ● STEP3 - 接続


接続に必要な項目を入力した後、「ホスト一覧」画面に登録した名前が表示されるのでその名前を選択した状態で [ 接続 ] をクリックします。



「現在の暗号化の状態を保存しますか？」と聞いてきますので [ はい ] を選択します。





以下画面があなたのホームディレクトリとなります。  
 接続が完了していない場合、ホストには何も表示されません。  
 接続が完了すると、ホスト情報が表示されます。



## ● STEP4 - ファイル転送

最初にホスト（接続先）に「html」というフォルダ（ディレクトリ）を作成します。  
画像格納用などあなたのホームページの構成に必要なファイルは、「html」フォルダ内に作成して下さい。

ホストに転送する場合、ローカルから転送したいファイルを選択し、  
（アップロード）ボタンを押すか、そのままマウスでホスト側の「html」フォルダへドラッグ&ドロップしてください。

ホストからダウンロードする場合、ダウンロードしたいファイルを選択し  
（ダウンロード）ボタンを押すか、そのままマウスでローカル側へドラッグ&ドロップしてください。

## ● STEP5 - ホームページの確認

サーバに転送されたファイルは、次のURLで確認できます。

<http://www.kisnet.or.jp/~メールアカウント名/ファイル名>

## ◆ 使用時の注意事項 ◆

あなたのホームディレクトリにある.login .cshrc などの"."(ピリオド)で始まるファイルは大切なファイルです。削除するとログインできなくなることもありますので、ご注意ください。