

Gmail アプリの POP 終了についてのご案内

Gmail による POP 方式でのメール受信機能は提供終了となります。現在 POP で受信設定をされている方は、下記の対応をお願いいたします。

確認事項 ※移行前にご確認ください

○ご自身のメール設定が **POP** になっていないかご確認ください。

＜確認方法＞

- iPhone/iPad 版アプリをご利用の場合
 - ☞ iPhone/iPad 版 Gmail アプリは IMAP 専用なのでそのままご利用いただけます。
- Android 版アプリをご利用の場合
 - ☞ 1. Gmail アプリを開く
 - 2. 画面左上の『三（三本線）』をタップ
 - 3.「設定」をタップ
 - 4. 対象のメールアドレスをタップ
 - 5.「受信設定」をタップ
 - 6. ポート番号を確認、「110」または「995」の場合は対応が必要です

Gmail で受信していたメールについて（2025 年 12 月時点）

○Gmail アプリ（Android）では、POP アカウントの削除等により、当該アカウントのメールが端末上で消失する事例が確認されています。端末・アプリのバージョンによって挙動が異なる可能性があるため、以下のバックアップを推奨します。

＜バックアップ方法＞

- ☞ 1. 必要なメールを開き、メニューから「印刷」で PDF 保存
 - ☞ 2. もしくは必要なメールを別のメールアドレスへ転送
- ～ バックアップ後に IMAP への再設定またはアカウント変更を実施 ～

＜参考＞ Gmail の Gmailify と POP の今後の変更について - よくある質問

<https://support.google.com/mail/answer/16604719?hl=ja>

Gmail アプリ版 (Android) IMAP 方式の設定


～ KISNET メールアカウント ～

Gmail アプリ版 (Android) では、IMAP 方式で利用することができます。


注意事項 ※設定変更前に必ずご確認ください

- IMAP 方式のアカウントを設定する前に、Android 端末に登録されている既存の POP アカウントの削除をしてください。同一のメールアカウントを重複して設定することはできません。
- POP で既に受信した過去のメールは端末内に保存されており、サーバー上に残っていない可能性もあります。POP アカウントの削除前に必要なメールのバックアップを必ず行ってください。
- IMAP 方式はメールをサーバー上に保存して管理する方式です。
端末からメールを削除するとサーバー上のメールも削除されます。また手動で整理しないとメールボックスが容量制限に達してしまいますので定期的に不要なメールは削除してください。

1. Gmail アプリを起動します。



2. 画面左上のメニュー（三本線）をタップ、メニューから「設定」をタップします。



3. 「アカウントを追加する」をタップします。



4. 「その他」をタップします。



5. メールアドレスを入力し、「次へ」をタップします。



6. 「個人用（IMAP）」をタップします。



7. パスワードを入力し、「次へ」をタップします。



8. 受信サーバーの設定項目を入力します。

サーバーを「**po.kisnet.or.jp**」と変更し、「次へ」をタップします。




9. 送信サーバーの設定項目を入力します。

SMTP サーバーを「**smtp03.kisnet.or.jp**」と変更し、「次へ」をタップします。



10. アカウントのオプションが表示されます。お客様のご利用形態に合わせ選択してください。

設定が完了したら「次へ」をタップします。



1 1. 「アカウントの設定が完了しました。」と表示されます。

名前（メールを送信したときに送信相手に表示される名前）を入力し、「次へ」をタップします。



1 2. 詳細設定を確認します。設定したメールアカウントをタップします。



1 3. 「受信設定」をタップします。



1 4. 以下の設定情報が入力されていることを確認し、「完了」をタップします。

同期オプション

ユーザー名
sofutaro@kisnet.or.jp

パスワード
.....

サーバー
po.kisnet.or.jp

ポート
993

セキュリティの種類
SSL/TLS

キャンセル 完了

ユーザー名	メールアドレス
パスワード	メールアドレスのパスワード
サーバー	po.kisnet.or.jp
ポート	993
セキュリティの種類	SSL/TLS

1 5. 「送信設定」をタップします。

← sofutaro@kisnet.or.jp :

15分毎

メールを同期する
このアカウントのメールを同期

サーバーの設定

受信設定
ユーザー名、パスワード、その他の受信サーバーの設定

送信設定
ユーザー名、パスワード、その他の送信サーバーの設定

1 6. 以下の設定情報が入力されていることを確認し、「完了」をタップします。

同期オプション

ログインが必要

ユーザー名
sofutaro@kisnet.or.jp

パスワード
.....

SMTP サーバー
smtp03.kisnet.or.jp

ポート
587

セキュリティの種類
STARTTLS

ユーザー名	メールアドレス
パスワード	メールアドレスのパスワード
サーバー	smtp03.kisnet.or.jp
ポート	587
セキュリティの種類	STARTTLS

1 7. 矢印で受信トレイまで戻ります。



~~ 設定完了 ~~