

【Windows Vista】 Outlook2007 新規設定方法

● STEP1 - スタート

スタートから「すべてのプログラム」をクリックします。




● STEP2 - 「Outlook 2007」の起動

「Microsoft Office」 - 「Microsoft Office Outlook 2007」をクリックします。




● STEP3 - メールアカウントの作成

「ツール」 - 「アカウント設定 (A)」を選択します。



● STEP7 - インターネット電子メール設定



ユーザー情報

名前 (Y) = 任意の名前

電子メールアドレス (E) = メールアドレスを入力 (例 : sofutaro@sofu. co. jp)

サーバー情報

アカウントの種類 (A) = POP3

受信メールサーバ (I) = po. kisnet. or. jp

送信メールサーバ (SMTP) (O) = smtp03. kisnet. or. jp

メールサーバーへのログイン情報


アカウント名 (U) = メールアドレス (例 : sofutaro)

パスワード (P) = メールパスワード

入力後「詳細設定(M)」をクリックします。


● STEP9 - インターネット電子メール設定

インターネット電子メール設定の画面が表示されたら「送信サーバー」をクリックします。



● STEP 10 - インターネット電子メール設定

送信サーバーの画面が表示されたら、「送信サーバー (SMTP) は認証が必要 (O)」にチェックを入れ、「詳細設定」をクリックします。



インターネット電子メール設定

全般 送信サーバー 接続 詳細設定

送信サーバー (SMTP) は認証が必要 (O)

受信メール サーバーと同じ設定を使用する (U)

次のアカウントとパスワードでログインする (L)

アカウント名 (N):

パスワード (P):

パスワードを保存する (R)


セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応 (Q)

メールを送信する前に受信メール サーバーにログインする (I)

OK キャンセル

● STEP 11 - インターネット電子メール設定

詳細設定の画面が表示されたら、「受信メールサーバ (POP) (I)」を587に変更し「OK」をクリックします。



インターネット電子メール設定

全般 送信サーバー 接続 詳細設定

サーバーのポート番号

受信サーバー (POP3)(I): 110 標準設定 (S)

このサーバーは暗号化された接続 (SSL) を使用 (E)

送信サーバー (SMTP)(O): 587

使用する暗号化接続の種類 (Q): なし

サーバーのタイムアウト (T)

短い 長い 1 分

配信

サーバーにメッセージのコピーを置く (L)


サーバーから削除する (R): 10 日後

[削除済みアイテム] から削除されたら、サーバーから削除 (M)

OK キャンセル

● STEP 1 2 - 設定完了

「インターネット電子メールの設定」画面に戻るので、「次へ (N)」をクリックします。



● STEP 1 3 - 設定完了

「セットアップの完了」画面が表示されたら、「完了 (F)」をクリックし設定は終了です。

