


【Windows8】メールアプリにKISNETのメールアカウントを設定



- スタート画面にあるWindows ストアアプリの「メール(IMAP)」の設定方法をご案内します。
Windows8のスタート画面には、「メール」と書かれたタイルがあります。この「メール」はWindowsストアアプリです。受信メールをメールサーバ側で保存・管理するIMAP方式です。メールソフト側(Windows Liveメールなど)で送受信するPOP方式とは異なります。

1. [スタート]画面で「メール」のタイルをクリック(タップ)するとメールアプリが起動します。



2. 「メールアカウントの追加」画面が表示された場合、「IMAP」を選択し、「接続」をクリック(タップ)します。



3. チャームを表示し、「設定」をクリック(タップ)します。
[アカウント]をクリック→[アカウントの追加]→[その他のアカウント]と
クリック(タップ)します。



【Windows8】メールアプリにKISNETのメールアカウントを設定



3. 「その他のアカウントの追加」画面が表示されます。[詳細を表示]をクリック(タップ)します。

その他 アカウントの追加

その他 アカウントに接続するには、以下に情報を入力してください。

メール アドレス

パスワード

詳細を表示

接続 キャンセル

4. 以下の通りに入力し、[接続]をクリック(タップ)します。

その他 アカウントの追加

その他 アカウントに接続するには、以下に情報を入力してください。

メール アドレス ①
tarosofu@kisnet.or.jp

ユーザー名 ②
torosofu

パスワード ③
●●●●●●●●

受信 (IMAP) メール サーバー
po.kisnet.or.jp

送信 (SMTP) メール サーバー
smtp03.kisnet.or.jp

ポート
143

ポート
587

受信サーバーは SSL が必要

送信サーバーは SSL が必要

送信サーバーは認証が必要

メールを送信と受信で同じユーザー名とパスワードを使う

詳細を表示しない

接続 キャンセル

①メールアドレス
契約内容のご案内に記載されているメールアドレスを入力します。
(注意) @kisnet.or.jp も入力します。

②ユーザー名
メールアドレスを入力します。
(注意) @kisnet.or.jpは入力しません。

③パスワード
メールパスワードを入力します。
入力した内容は、●または*で表示され、画面上で確認することはできません。


「受信サーバーはSSLが必要」
チェックをはずす。

「送信サーバーはSSLが必要」
チェックをはずす。

【Windows8】メールアプリにKISNETのメールアカウントを設定



5. アカウントが追加されます。



～これで設定は完了となります～