



# Microsoft Outlook アカウントの追加 (POP)

2つ目以降のアカウントを追加する手順をご案内します。

1. Outlook を起動し、「ファイル」をクリックします。




2. 「アカウント設定」をクリックし、「プロフィールの管理」をクリックします。




3. 「電子メールアカウント」をクリックします。



4. 「新規」をクリックします。



5. 「自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする（手動設定）」を選択し、「次へ」をクリックします。



6. 「POP または IMAP」を選択し、「次へ」をクリックします。

アカウントの追加

アカウントタイプの選択

Microsoft 365  
Microsoft 365 アカウントの自動設定

メール アドレス(E):   
例: daiki@contoso.com

**POP または IMAP(P)**  
POP または IMAP 電子メール アカウントの詳細設定

Exchange ActiveSync(A)  
Exchange ActiveSync を使用するサービスの詳細設定

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル ヘルプ

7. POP と IMAP のアカウント設定画面が表示されます。

下記のとおりを設定し、「詳細設定」をクリックします。

アカウントの追加

POP と IMAP のアカウント設定  
お使いのアカウントのメール サーバーの設定を入力してください。

**ユーザー情報**

名前(Y):

電子メール アドレス(E):

**サーバー情報**

アカウントの種類(A):

受信メール サーバー(I):

送信メール サーバー (SMTP)(O):

**メール サーバーへのログイン情報**

アカウント名(U):

パスワード(P):

パスワードを保存する(R)

メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(Q)

**アカウント設定のテスト**

アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。

アカウント設定のテスト(T)

[次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする(S)

**新しいメッセージの配信先:**

新しい Outlook データ ファイル(W)

既存の Outlook データ ファイル(X)

参照(S)

**詳細設定(M)...**

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル ヘルプ

名前	メールを送信したときに送信した相手に表示される名前（任意）
電子メールアドレス	メールアドレスを入力
アカウントの種類	POP3
受信メールサーバー	po.kisnet.or.jp
送信メールサーバー	smtp03.kisnet.or.jp
アカウント名	メールアドレスを入力
パスワード	パスワードを入力
パスワードを保存する	チェックを入れる

8. 「送信サーバー」タブをクリックします。

「送信サーバー(SMTP)は認証が必要」にチェックを入れます。

インターネット電子メール設定

全般 **送信サーバー** 詳細設定

送信サーバー (SMTP) は認証が必要(O)

受信メールサーバーと同じ設定を使用する(U)

次のアカウントとパスワードでログオンする(L)

アカウント名(N):

パスワード(P):


パスワードを保存する(R)

セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応(Q)

メールを送信する前に受信メールサーバーにログオンする(I)


OK キャンセル

9. 「詳細設定」タブをクリックします。下記のとおりを設定し、「OK」をクリックします。




受信サーバー(POP3)	995
このサーバーでは暗号化された接続が(SSL/TLS)が必要	チェックを入れる
送信メールサーバー(SMTP)	587
使用する暗号化接続の種類	STARTTLS を選択
サーバーにメッセージのコピーを置く	チェックを入れ、日数を設定

10. POPとIMAPのアカウント設定画面に戻ります。「次へ」をクリックします。



1 1. 設定が完了すると受信、送信ともに「完了」と表示されます。「閉じる」をクリックします。



「完了」をクリックし、設定完了です。

