


スマートフォン iPhone（標準アプリ・IMAP）


「柏崎インターネットサービスご利用契約内容のご案内」をご用意ください。

※画面は、ios26.2 でご案内しています。

1. ホーム画面から「設定」をタップします。



2. 設定画面より「アプリ」、「メール」とタップします。



3. 「メールアカウント」をタップします。



4. 「アカウントを追加」をタップします。




5. メールアカウントを入力し、「次へ」をタップします。



6. 「その他のアカウントを追加…」をタップします。

その他のアカウントが表示されるので「メールアカウント」をタップします。



7. 新規アカウント入力画面が表示されます。「名前/メール/パスワード/説明」を入力し、「次へ」をタップします。

<名前> 任意（差出人として受信者に表示される名前）

<メール> メールアドレスを入力

<パスワード> メールアドレスのパスワードを入力

<説明> 任意（受信トレイやアカウント一覧に表示される）

8. [IMAP]をタップし、「受信メールサーバ」「送信メールサーバ」の情報を入力します。
※ホスト名やパスワードがすでに表示されている場合でも必ず再入力してください。



《名前/メール/説明》

前の画面で入力した情報が表示される

《受信メールサーバ》

<ホスト名> po.kisnet.or.jp

<ユーザ名> メールアドレス

<パスワード> メールアドレスのパスワード

《送信メールサーバ》

<ホスト名> smtp03.kisnet.or.jp

<ユーザ名> メールアドレス

<パスワード> メールアドレスのパスワード

全ての項目の入力が完了したら右上の「次へ」をタップします。

※検証中と表示されますのでしばらく待ちます。

画面が変わったら「保存」をタップします。



9. メールアカウント画面へ戻ります。新しく追加した「アカウント名」をタップします。



10. 「アカウント設定」をタップします。



1 1. アカウントの情報が表示されます。

画面を下へスクロールし、送信メールサーバ「SMTP」をタップします。



1 2. プライマリサーバの「smtp03.kisnet.or.jp」をタップします。



1 3. 「送信メールサーバ」を以下のように入力（確認）し、「完了」をタップします。

サーバ：オン（緑色）

《送信メールサーバ》

- <ホスト名> smtp03.kisnet.or.jp
- <ユーザ名> メールアドレス
- <パスワード> メールアドレスのパスワード
- <SSLを使用> オン（緑色）
- <認証> パスワード
- <サーバポート> 587

1 4. 画面左上の「<」でアカウントの情報画面へ戻り、画面を下へスクロールします。「詳細」をタップします。

1 5. 「受信設定」を以下のように入力（確認）し、画面左上の「<」をタップします。



※削除したメッセージの移動先：任意

※削除したメッセージ：任意

《受信設定》

<SSLを使用> オン（緑色）

<認証> パスワード

<IMAPパス接頭辞> INBOX

<サーバポート> 993

IMAPパス接頭辞へ
「INBOX」と入力

1 6. アカウントの情報画面へ戻るので「完了」をタップします。



画面左上の「<」をタップし設定画面まで戻ります。

～～設定完了～～