


スマートフォン iPhone（標準アプリ・POP）


「柏崎インターネットサービスご利用契約内容のご案内」をご用意ください。

※画面は、ios26.2 でご案内しています。

1. ホーム画面から「設定」をタップします。



2. 設定画面より「アプリ」、「メール」とタップします。



3. 「メールアカウント」をタップします。



4. 「アカウントを追加」をタップします。




5. メールアカウントを入力し、「次へ」をタップします。



6. 「その他のアカウントを追加…」をタップします。

その他のアカウントが表示されるので「メールアカウント」をタップします。



7. 新規アカウント入力画面が表示されます。「名前/メール/パスワード/説明」を入力し、「次へ」をタップします。

<名前> 任意（差出人として受信者に表示される名前）

<メール> メールアドレスを入力

<パスワード> メールアドレスのパスワードを入力

<説明> 任意（受信トレイやアカウント一覧に表示される）

8. [POP]をタップし、「受信メールサーバ」「送信メールサーバ」の情報を入力します。
※ホスト名やパスワードがすでに表示されている場合でも必ず再入力してください。

キャンセル 新規アカウント 保存

IMAP POP

名前 創風 太郎

メール sofutaro@kisnet.or.jp

説明 kisnet

受信メールサーバ

ホスト名 po.kisnet.or.jp

ユーザ名 sofutaro@kisnet.or.jp

パスワード ●●●●●●●●●●●●●●●●

送信メールサーバ

ホスト名 smtp03.kisnet.or.jp

ユーザ名 sofutaro@kisnet.or.jp

パスワード ●●●●●●●●●●●●●●●●

《名前/メール/説明》

前の画面で入力した情報が表示される

《受信メールサーバ》

<ホスト名> po.kisnet.or.jp

<ユーザ名> メールアドレス

<パスワード> メールアドレスのパスワード

《送信メールサーバ》

<ホスト名> smtp03.kisnet.or.jp

<ユーザ名> メールアドレス

<パスワード> メールアドレスのパスワード

全ての項目の入力が完了したら右上の「保存」をタップします。

※検証中と表示されますのでしばらく待ちます。

9. メールアカウント画面へ戻ります。新しく追加した「アカウント名」をタップします。

< メールアカウント

アカウント

iCloud
iCloud Drive、iCloud メール、連絡先、その他6件... >

ホスティング imap
メール >

ホスティング pop
メール >

kisnet
メール >

アカウントを追加 >

1 0. アカウントの情報が表示されます。

画面を下へスクロールし、送信メールサーバ「SMTP」をタップします。



1 1. プライマリサーバの「smtp03.kisnet.or.jp」をタップします。



1 2. 「送信メールサーバ」を以下のように入力（確認）し、「完了」をタップします。

キャンセル smtp03.kisnet.or.jp 完了

サーバ

送信メールサーバ

ホスト名 smtp03.kisnet.or.jp

ユーザ名 sofutaro@kisnet.or.jp

パスワード ●●●●●●●●●●●●●●●●

SSLを使用

認証 パスワード >

サーバポート 587

サーバ：オン（緑色）

《送信メールサーバ》

- <ホスト名> smtp03.kisnet.or.jp
- <ユーザ名> メールアドレス
- <パスワード> メールアドレスのパスワード
- <SSLを使用> オン（緑色）
- <認証> パスワード
- <サーバポート> 587

1 3. 画面左上の「<」でアカウントの情報画面へ戻り、画面を下へスクロールします。「詳細」をタップします。

< SMTP

プライマリサーバ

smtp03.kisnet.or.jp オン >

ほかの SMTPサーバ

smtp03.kisnet.or.jp オフ >

smtp03.kisnet.or.jp オフ >

サーバを追加... >

"メール"は、プライマリサーバを使用できない場合はほかのSMTPサーバを順番に試します。

キャンセル kisnet 完了

アカウント

POPアカウント情報

名前 創風 太郎

メール sofutaro@kisnet.or.jp >

説明 kisnet

送信メールサーバ

SMTP smtp03.kisnet.or.jp >

詳細 >

1 4. 「受信設定」を以下のように入力（確認）し、画面左上の「<」をタップします。



※削除したメッセージの移動先 : 任意

※削除したメッセージ : 任意

《受信設定》

<SSLを使用> オン（緑色）

<認証> パスワード

<サーバから削除> 任意

<サーバポート> 995

1 5. アカウントの情報画面へ戻るので「完了」をタップします。



画面左上の「<」をタップし設定画面まで戻ります。

～～設定完了～～