

Outlook (classic) アカウント新規設定

KISNET メールアドレス (IMAP)


Outlook (classic) にメールアドレスを IMAP で設定をする方法をご案内します。
お手元に「[柏崎インターネットサービスご利用契約内容のご案内](#)」をご用意ください。

【注意事項】

IMAP 方式はメールをサーバー上に保存して管理する方式です。

端末からメールを削除するとサーバー上のメールも削除されます。また手動で整理しないとメールボックスが容量制限に達してしまいますので定期的に不要なメールは削除してください。


1. Outlook (classic) を起動します。



2. メールアドレスに KISNET のメールアドレスを入力し、「詳細オプション」をクリックします。
「自分で自分のアカウントを手動で設定」にチェックを入れ、「接続」をクリックします。

The image shows a screenshot of the Outlook account setup window. The window has a title bar with a close button (X). The Outlook logo is centered at the top. Below the logo is a text input field labeled 'メール アドレス' (Email address) containing the text 'tarosofu@kisnet.or.jp'. Below the input field is a link labeled '詳細オプションへ' (To detailed options). Below the link is a checkbox labeled '自分で自分のアカウントを手動で設定' (Manually set up my account) which is checked. Below the checkbox is a blue button labeled '接続' (Connect). At the bottom of the window, there is a small text line that reads 'アカウントがない場合 [開始するには、Outlook.com のメール アドレスを作成します。](#)' (If you don't have an account, [create an Outlook.com email address to get started.](#))

3. 「IMAP」をクリックします。




4. メールアカウントのパスワードを入力し、「接続」をクリックします。




5. 「アカウントが正常に追加されました」と表示されます。

「Outlook Mobile をスマートフォンにも設定する」のチェックが入っていないことを確認し、「完了」をクリックします。




6. アカウントの設定内容を確認します。

Outlook を起動し、「ファイル」をクリックします。



7. 「アカウント設定」をクリックし、「プロファイルの管理」をクリックします。



8. 「電子メールアカウント」をクリックします。



9. 設定したメールアカウントを選択し、「変更」をクリックします。



1 0 . POP と IMAP のアカウント設定画面が表示されます。

下記のとおりに設定されていることを確認し、「詳細設定」をクリックします。

名前	メールを送信したときに送信した相手に表示される名前（任意）
電子メールアドレス	「柏崎インターネットサービスご利用契約内容のご案内」参照 【アカウント情報】のメールアドレスを入力
アカウントの種類	IMAP
受信メールサーバー	po.kisnet.or.jp
送信メールサーバー	smtp03.kisnet.or.jp
アカウント名	「柏崎インターネットサービスご利用契約内容のご案内」参照 【アカウント情報】のメールアドレスを入力
パスワード	「柏崎インターネットサービスご利用契約内容のご案内」参照 【アカウント情報】のメールのパスワードを入力
パスワードを保存する	チェックを入れる

1 1. 「送信サーバー」タブをクリックします。

「送信サーバー(SMTP)は認証が必要」にチェックが入っていることを確認します。

インターネット電子メール設定

全般 **送信サーバー** 詳細設定

☒ 送信サーバー (SMTP) は認証が必要(Q)

☒ 受信メール サーバーと同じ設定を使用する(U)

☐ 次のアカウントとパスワードでログオンする(L)

アカウント名(N):

パスワード(P):

☐ パスワードを保存する(B)

☐ セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応(Q)

☐ メールを送信する前に受信メール サーバーにログオンする(I)

OK キャンセル

1 2. 「詳細設定」タブをクリックします。

下記のとおりを設定してあることを確認し、「OK」をクリックします。

インターネット電子メール設定

全般 送信サーバー **詳細設定**

サーバーのポート番号

受信サーバー (IMAP)(I): 993 標準設定(D)

使用する暗号化接続の種類(E): SSL/TLS

送信サーバー (SMTP)(O): 587

使用する暗号化接続の種類(C): STARTTLS

サーバーのタイムアウト(T)

短い 長い 1 分

フォルダ

ルート フォルダのパス(F): INBOX

送信済みアイテム

☐ 送信済みアイテムのコピーを保存しない(D)

削除済みアイテム

☐ アイテムを削除対象としてマークするが、自動的に移動しない(K)

削除対象としてマークされたアイテムは、メールボックス内のアイテムが消去されたときに完全に削除されます。

☒ オンライン中にフォルダーを切り替えたらアイテムを消去する(P)

OK キャンセル

受信サーバー(Pop3)	993
仕様する暗号化の種類	SSL/TLS
送信メールサーバー(SMTP)	587
使用する暗号化接続の種類	STARTTLS を選択
ルートフォルダのパス	INBOX

1 3 . POP と IMAP のアカウント設定画面に戻ります。「次へ」をクリックします。

アカウントの追加

POP と IMAP のアカウント設定
お使いのアカウントのメール サーバーの設定を入力してください。

ユーザー情報
名前(Y): 創風 太郎
電子メール アドレス(E): sofutaro@kisnet.or.jp

サーバー情報
アカウントの種類(A): IMAP
受信メール サーバー(I): po.kisnet.or.jp
送信メール サーバー (SMTP)(O): smtp03.kisnet.or.jp

メール サーバーへのログイン情報
アカウント名(U): sofutaro@kisnet.or.jp
パスワード(P): *****
☒ パスワードを保存する(R)

☐ メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(Q)

アカウント設定のテスト
アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。

アカウント設定のテスト(T)
☒ [次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする (S)

オフラインしておくメール: すべて

詳細設定(M)...

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル ヘルプ

1 4 . 設定が完了すると受信、送信ともに「完了」と表示されます。「閉じる」をクリックします。

テスト アカウント設定

すべてのテストが完了しました。[閉じる] をクリックして続行してください。

中止(S)
閉じる(C)

タスク	エラー
タスク	状況
✓ 受信メール サーバー (IMAP) へのログイン	完了
✓ テスト電子メール メッセージの送信	完了

👉 エラー画面が表示された場合、設定内容をもう一度ご確認ください。


テスト アカウント設定

テストの処理中にいくつかのエラーが発生しました。詳細についてはエラーの一覧を参照してください。推奨する解決方法を行っても問題が解決しない場合は、お使いのインターネット サービス プロバイダーに連絡してください。

中止(S)
閉じる(C)

タスク	エラー
タスク	状況
● テスト電子メール メッセージの送信:	

1 5. 「すべて完了しました」と表示されます。「完了」をクリックします。



～ 設定完了 ～