

はじめに FTPクライアントソフトのインストール

ホームページをアップロードするためにはFTPソフトが必要です。 無料FTPソフト「FFFTP」をお持ちでない場合は、以下のサイトよりダウンロードし、インストールを 行ってください。

■ FFFTP公式サイト

https://ja.osdn.net/projects/ffftp/

■窓の杜

https://forest.watch.impress.co.jp/library/software/ffftp/

※インストールが完了するとデスクトップ上にアイコンが表示されます。

STEP1 FFFTPを起動

① FFFTPを起動します。



② FFFTPを起動すると同時に「ホスト一覧」画面が表示されます。

新規	lホスト(N)
新規	ブループ(G)
設定	変更(M)
	วピ−(C)
肖	ᆙ余(D)
1	1
既定	の設定(F)

③「新規ホスト(N)…」をクリックします。

新規ホスト(N)
新規グループ(G)
設定変更(M)
ピ−(C)
肖JI除(D)
(†) (1)
既定の設定(F)



STEP2 ホストの設定

「ホストの設定」画面が表示されます。

「基本」タブを選択し、以下の設定項目を入力します。入力が完了したら「OK」をクリックします。

角度		暗号化	特殊機能
基本	拡張	文字コード	ダイアルアップ
トストの設定名	J(T)	ホスト名(アドレ	ス)(N)
KISNET		ftp.kisnet.or	.jp
2ーザー名(U)	152	マワード/パスフレーズ(P)
sofuhanako	•		anonymous
コーカルの初期	フォルダ(L)		
トストの初期フ:	ォルダ(R)		
			現在のフォルダ
□ 是2後(-つわ)	271 たつチルガン	た"を同小加加期ウェルガン	オス(E)
LI ARIS(C/V)	270/2787093		30(1)

ホストの設定名	分かりやすい任意の名前を入力(例:KISNET)
ホスト名(アドレス)	ftp.kisnet.or.jp
ユーザー名	メールアカウント
パスワード/パスフレーズ	メールパスワード
ローカルの初期フォルダ	空欄
ホストの初期ホルダ	空欄

STEP3 接続

「ホスト一覧」画面に設定した名前が表示されます。
 名前が選択された状態で「接続」をクリックします。

	新規ホスト(N)
	新規グループ(G)
	設定変更(M)
	⊐ピー(C)
	肖邶余(D)
	1
	既定の設定(F)



②「暗号化の状態の保存」画面が表示されます。 「現在の暗号化の状態を保存しますか?」と聞いてきますので、「はい」をクリックします。

4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12		
日本ストンを回	11未1子しま 9 司から(4h/10月)	17月7 會号化 古式:
ります。	2010/12/04	8516714
	尺すると)欠回 ります。	だすると)欠回から他の時 ります。

③ 以下の画面がお客様のホームディレクトリとなります。 接続が完了していない場合、ホストには何も表示されません。 接続が完了すると、ホスト情報が表示されます。



STEP4 ファイル転送

ホストに転送する場合、ローカルから転送したいファイルを選択し、

 (アップロード)ボタンを押すか、そのままマウスでホスト側のフォルダへドラッグ&ドロップしてください。

ホストからダウンロードするする場合、ダウンロードしたいファイルを選択し
(ダウンロード)ボタンを押すか、そのままマウスでローカル側へドラッグ&ドロップしてください。

STEP5 ホームページの確認

サーバに転送されたファイルは、次のURLで確認できます。

http://www.kisnet.or.jp/~メールアカウント名/ファイル名