スマートフォン iPhone (標準アプリ)

~ SSL を利用した設定方法~

KISNET のメールアドレスを iPhone の標準アプリに設定する方法をご案内します。 「柏崎インターネットサービスご利用契約内容のご案内」をお手元にご用意ください。

1. ホーム画面から「設定」を開き、[メール]をタップします。





2. [アカウント]をタップします。

*×-	ル*にアクセスを許可	
~	Siriと検索	>
C	通知 バッジ	>
((Ta)	モバイルデータ通信	
77	ウント	1.5

3. [アカウントを追加]をタップします。

く メール	アカウント		
アカウント			
iCloud iCloud Drive、連約	格先、カレンダーとその他:	7項目	
アカウントを述	追加	>	
データの取得フ	方法	プッシュ >	

4. [その他]をタップします。



5. [メールアカウントを追加]をタップします。

く 戻る アカウントを追加	
メール	
メールアカウントを追加	>
連絡先	
LDAPアカウントを追加	>
CardDAVアカウントを追加	>
カレンダー	
CalDAVアカウントを追加	>
照会するカレンダーを追加	>

6.以下を参照して設定情報を入力し、[次へ]をタップします。

キャンセル	新規アカウント	次へ
名前	創風太郎	
メール	sofutaro@kisnet.or.jp	
パスワード	•••••	
説明	kisnet	

名前	任意(メールを送信したときに送信相手に表示される)
メール	メールアドレス
パスワード	メールアドレスのパスワード
説明	任意(受信トレイやアカウント一覧に表示される)

7. [POP]をタップします。

キャンセノ	▶ 新規アカウ	ント	保存
1	МАР	РОР	
名前	創風太郎		
メール	sofutaro@kis	net.or.jp	
説明	kisnet	\sim	
	- 3 -	\sim	

8.「受信メールサーバ」「送信メールサーバ」の情報を入力します。

全ての項目の入力が完了したら右上の[保存]をタップします。

キャンセル	新規アカウ	ット	保存			
IM/	AP	РОР				
名前	創風太郎					
メール	sofutaro@kis	net.or.jp				
説明	kisnet					
受信メールサー	١٢					
ホスト名	po.kisnet.or.j	o		受信メール	サーバ	
ユーザ名	sofutaro@kis	net.or.jp		ホスト名		po.kisnet.or.jp
	1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 -			ユーザ名		メールアドレス
パスワード	•••••			パスワード		メールアドレスのパスワード
送信又 _ 11 # _	119			送信メール	サーバ	_
送信メールリー				ホスト名		smtp03.kisnet.or.jp
ホスト名	smtp03.kisne	et.or.jp		ユーザ名		メールアドレス
ユーザ名	sofutaro@kis	net.or.jp		パスワード		メールアドレスのパスワード
パスワード	•••••					

9. アカウントが検証されるまでしばらく待ちます。



● エラー画面が表示される場合、[いいえ]をタップし、手順8. の設定内容をご確認ください。

受信メー	SSLで接続	できません	
ホスト	アカウントをSSL	なしで設定しますか?	
ユーサ	はい	いいえ	

10.検証が完了するとアカウント画面へ戻ります。新しく追加したアカウントをタップします。

く メール	アカウント	
アカウント		
iCloud iCloud Drive、連續	絡先、カレンダーとその他7項目…	>
kisnet メール		>
アカウントを述	追加	>
データの取得フ	方法 プッシ	- >

11. アカウントの情報が表示されます。

画面を下へスクロールし、送信メールサーバの[SMTP]をタップします。

キャンセノ	kisnet	完了
アカウント	•	
POPアカウン	/卜情報	
名前	創風太郎	
メール	sofutaro@kisnet.or.	ip >
説明	kisnet	
送信メールサ	-/(
SMTP	smtp03.	kisnet.or.jp 🗦
詳細		

12. プライマリサーバの[smtp03.kisnet.or.jp]をタップします。

<pre> kisnet SMTP </pre>	
プライマリサーバ	
smtp03.kisnet.or.jp	オン >
ほかの SMTP サーバ	
サーバを追加	>
"メール"は、プライマリサーバを使 かの SMTP サーバを順番に試します	使用できない場合はほ す。

- 5 -

13.「送信メールサーバ」が以下のように入力されていることを確認し、[完了]をタップします。

キャンセル	smtp03.kisnet.or.jp 完了
サーバ	
送信メールサー	71
ホスト名	smtp03.kisnet.or.jp
ユーザ名	sofutaro@kisnet.or.jp
パスワード	•••••
SSLを使用	
認証	パスワード >
サーバポート	~ 587

サーバ	オン(緑色)
送信メールサーバ	
ホスト名	smtp03.kisnet.or.jp
ユーザ名	メールアドレス
パスワード	メールアドレスのパスワード
SSLを使用	オン(緑色)
認証	パスワード
サーバポート	587

14. 画面左上のアカウント名をタップします。 画面を下へスクロールし、[詳細]をタップします。

< kisnet	SMTP	
プライマリキ	ナーバ	
smtp03.	kisnet.or.jp	オン >
ほかの SMT	Pサーバ	
サーバを	追加	>
"メール"は、 かのSMTP	プライマリサーバを使用 サーバを順番に試します。	用できない場合はほ 。



- 15.「受信設定」が以下のように入力されていることを確認し、画面左上のアカウント名をタップ
 - します。

く kisnet 詳細			
削除したメッセージの移動先:		削除したメッセー	-ジの移動先:任意
削除済メールボックス	~		
アーカイブメールボックス			
削除したメッセージ		削除したメッセー	-ジ : 任意
削除	しない >		
受信設定			
001 * 住田		受信設定	
55Lを使用		SSL を使用	オン(緑色)
認証	パスワード >	認証	パスワード
サーバから削除	しない >	サーバから削除	任意
# 187 1 005		サーバポート	995
リーハルート 995			

16. アカウントの情報画面へ戻ります。[完了]をタップし、設定完了です。

キャンセル	kisnet 完	7
アカウント)
POPアカウン	下情報	
名前	創風太郎	
メール	sofutaro@kisnet.or.jp	>
説明	kisnet	
送信メールサー	-//	
SMTP	smtp03.kisnet.or.jp	2
詳細		3

~ 左上の「メール」→「設定」とタップし、ホーム画面へ戻ります ~